CHU Sainte-Justine
Le centre hospitalier universitaire mère-enfant

Pour l'amour des enfants

Université de Montréal

Instructions pour le prélèvement de selles

RECHERCHE DE *CLOSTRIDIUM DIFFICILE*

- Ne pas utiliser de selles émises à la suite de :
  - laxatifs;
  - suppositoire de glycérine;
  - lavement ou lavement baryté.

- Ne pas utiliser de papier de toilette pour prélever les selles.

- Les selles ne doivent pas être en contact avec l'urine (si possible) ou l'eau de la cuvette des toilettes.

- Pour les patients en couche : recueillir les selles sur une pellicule de plastique (ex. *Saran Wrap*) appliquée dans la couche.

- Pour les autres, utiliser une pellicule de plastique (ex. *Saran Wrap*) ou du papier d'aluminium mis sous le siège de la cuvette des toilettes et l'étendre de manière à former une partie plus creuse pour y recueillir les selles.



- Transférer les selles dans le contenant fourni à l'aide de la cuillère fournie. Choisir les selles liquides ou molles, avec du pus ou du sang. Mettre dans le contenant au moins 1 à 2 grammes de selles (taille d'une noisette) ou 5 à 10 ml (1 à 2 cuillère à thé).

- Remettre le couvercle et bien le fermer.

Recherche de *C. difficile* :

1 prélèvement de selles.

Apporter la journée même au laboratoire (sinon conserver au réfrigérateur un maximum de 3 jours).

Contenant stérile (sans milieu de transport).

Quantité de selles requise : 1 à 2 grammes de selles (taille d'une noisette) ou 5 à 10 ml (1 à 2 cuil. à thé.)

** **LES SELLES DOIVENT ÊTRE LIQUIDES SINON L'ANALYSE NE SERA PAS EFFECTUÉE.**



Retour des échantillons :

- Chaque pot doit être accompagné d'une requête.
- Sur CHAQUE POT, on doit retrouver l'information suivante :
  - le nom du patient avec numéro de dossier.
- Sur CHAQUE REQUÊTE, remplie par l'équipe médicale selon les critères exigés par le laboratoire :
  - indiquer la **date et l'heure** où les selles ont été prélevées.
- Mettre le contenant dans un sac de plastique. Vérifier que le contenant soit bien fermé.
- Conserver la requête séparément.
- Mettre le tout dans un autre sac.
- Rapporter le tout au 2e étage bloc 9, à l'entrée des laboratoires.


Analyses du laboratoire de BACTÉRIOLOGIE